


# フレッツ ADSL、フレッツ光設定マニュアル Windows10

- ブロードバンドルーターやフレッツ光の CTU 設定を利用しない場合の設定方法についてご案内します。
- フレッツ簡単セットアップツールを利用される場合は、NTT 提供のマニュアルをご覧ください。

① [コントロールパネル]を起動します。  
[スタートボタン]をクリック  
→[Windows システムツール]内の[コントロールパネル]をクリック




② [ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。




③ [新しい接続またはネットワークのセットアップ]をクリックします。




④ [インターネットに接続します]を選択し、[次へ]をクリックします。



⑤ [ブロードバンド(PPPoE)]をクリックします。



⑥ ユーザー名とパスワードと接続名を入力します。入力後、[接続]をクリックします。




【ユーザー名】[お客様のユーザーID] <フレッツ光ネクスト>	
・ファミリー／ファミリーハイスピードタイプ	:ユーザーID @bf.micnet.ne.jp
・ファミリースーパーハイスピードタイプ	:ユーザーID @bfe.micnet.ne.jp
・ギガファミリー・スマートタイプ	:ユーザーID @ebf.micnet.ne.jp
・マンション／マンションハイスピードタイプ	:ユーザーID @bm.micnet.ne.jp
・マンションスーパーハイスピードタイプ	:ユーザーID @bme.micnet.ne.jp
・ギガマンション・スマートタイプ	:ユーザーID @ebm.micnet.ne.jp

【パスワード】[お客様のパスワード]  
MicNet より送付している「インターネットサービス開始のご案内」をご覧ください。

【接続名】[お客様任意のお名前]  
(例) MicNet

※MicNet より送付している[インターネットサービス開始のご案内]をご覧ください  
※点線内は画像の通り設定してください

⑦ インターネットへの接続が開始されます。DNS の設定が必要なので、ここでは[スキップ]をクリックします。




⑧ [閉じる]をクリックします。




⑨ ③の画面に戻りますので、[アダプターの設定の変更]をクリックします。



⑩ 作成したアイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。




⑪ [ネットワークタブ]をクリックし、[インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)]を選択した状態で[プロパティ]をクリックします。



⑫ [IP アドレスを自動的に取得する]を選択します。  
[次の DNS サーバーのアドレスを使う]を選択し、下記の値を入力して[OK]をクリックします。  
⑪の画面も[OK]をクリックします。


- 優先 DNS サーバー:210.167.8.1
- 代替 DNS サーバー:210.167.8.5




以上で設定完了です。

## <接続方法>

① [スタートボタン] → [設定]をクリックします。  
[ネットワークとインターネット]をクリックします。



② 左側にある[ダイヤルアップ]を選択します。該当の接続設定(ここでは MicNet)をダブルクリックし、[接続]をクリックします。  
※ユーザーID 等の設定を確認する場合は、[詳細オプション]をクリックします。




③ [接続済み]と表示されましたら、接続完了です。



## <切断方法>

① 右下タスクバーをクリックし、接続中のアイコンをクリックします。



② [ネットワークとインターネット]内の該当の接続設定→[切断]をクリックします。以上で切断完了です。

