


# フレッツ ADSL、フレッツ光設定マニュアル Windows7


■ブロードバンドルータやフレッツ光の CTU 設定を利用しない場合の設定方法についてご案内します。

■フレッツ簡単セットアップツールを利用される場合は、NTT 提供のマニュアルをご覧ください。


① [コントロールパネル]を起動します。スタートボタンをクリックし、[コントロールパネル]をクリックします。




[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。




② [新しい接続またはネットワークのセットアップ]をクリックします。




[インターネットに接続します]を選択し、[次へ]をクリックします。



③ [ブロードバンド(PPPoE)]をクリックします。



④ ユーザー名とパスワードと接続名を入力します。入力後、[接続]をクリックします。



**【ユーザー名】**[お客様のユーザーID]  
 <フレッツ光ネクスト>


- ファミリー／ファミリーハイスピードタイプ : ユーザーID @bf.micnet.ne.jp
- ファミリースーパーハイスピードタイプ 単 : ユーザーID @bfe.micnet.ne.jp
- ファミリースーパーハイスピードタイプ 単 : ユーザーID @ebf.micnet.ne.jp
- マンション／マンションハイスピードタイプ : ユーザーID @bm.micnet.ne.jp
- マンションスーパーハイスピードタイプ 単 : ユーザーID @bme.micnet.ne.jp
- マンションスーパーハイスピードタイプ 単 : ユーザーID @ebm.micnet.ne.jp
- ギガファミリー・スマートタイプ
- ギガマンション・スマートタイプ

**【パスワード】**[お客様のパスワード]  
 MicNet より送付している“インターネットサービス開始のご案内”をご覧ください。


**【接続名】**[お客様任意のお名前]  
 (例) MicNet

※MicNet より送付している[インターネットサービス開始のご案内]をご覧ください  
 ※点線内は画像の通り設定してください

⑤ インターネットへの接続が開始されます。DNS の設定が必要なので、ここでは[スキップ]をクリックします。




⑥ [閉じる]をクリックします。




⑦ ②の画面に戻りますので、[アダプターの設定の変更]をクリックします。



⑧  
作成したアイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。




⑨  
[ネットワークタブ]をクリックし、[インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)]を選択した状態で[プロパティ]をクリックします。




⑩  
[IP アドレスを自動的に取得する]を選択します。  
[次の DNS サーバーのアドレスを使う]を選択し、下記の値を入力して[OK]をクリックします。  
⑨の画面も[OK]をクリックします。


- 優先 DNS サーバー:210.167.8.1
- 代替 DNS サーバー:210.167.8.5



以上で設定完了です。

## <接続方法>

①  
右下のをクリックします。  
画面右下に表示されたネットワークの一覧から作成したアイコンを選択し[接続]をクリックします。



②  
[接続]をクリックします。




※設定時に[このパスワードを記憶する]にチェックを入れなかった場合、この画面でパスワードを入力して[接続]をクリックする必要があります。  
入力するパスワードについては MicNet より送付している“インターネットサービス開始のご案内”をご覧ください。

③  
[接続済み]と表示されましたら、接続完了です。



## <切断方法>

①  
<接続方法>の①と同じ手順で画面右下にネットワークの一覧を表示します。  
接続中のアイコンを選択し、[切断]をクリックします。



②  
[接続済み]の表示が消えたら、切断完了です。

