



フレッツ ADSL、フレッツ光設定マニュアル Windows8/8.1

- ブロードバンドルーターやフレッツ光の CTU 設定を利用しない場合の設定方法についてご案内します。
- フレッツ簡単セットアップツールを利用される場合は、NTT 提供のマニュアルをご覧ください。

①
[コントロールパネル]を起動します。
《スタート画面の方》
[設定] → [コントロールパネル]をクリック




《デスクトップ画面の方》
左下のスタートボタンを右クリックし、
[コントロールパネル]をクリック




②
[ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。



③
[新しい接続またはネットワークのセットアップ] をクリックします。




④
[インターネットに接続します]を選択し、[次へ] をクリックします。



⑤
[ブロードバンド(PPPoE)]をクリックします。



⑥
ユーザー名とパスワードと接続名を入力します。入力後、[接続]をクリックします。




- 【ユーザー名】[お客様のユーザーID]
<フレッツ光ネクスト>
- ・ファミリー／ファミリーハイスピードタイプ :ユーザーID @bf.micnet.ne.jp
 - ・ファミリースーパーハイスピードタイプ 単 :ユーザーID @bfe.micnet.ne.jp
 - ・ファミリースーパーハイスピードタイプ 集 :ユーザーID @ebf.micnet.ne.jp
 - ・ギガファミリー・スマートタイプ :ユーザーID @bm.micnet.ne.jp
 - ・マンション／マンションハイスピードタイプ :ユーザーID @bme.micnet.ne.jp
 - ・マンションスーパーハイスピードタイプ 単 :ユーザーID @bme.micnet.ne.jp
 - ・マンションスーパーハイスピードタイプ 集 :ユーザーID @ebm.micnet.ne.jp
 - ・ギガマンション・スマートタイプ :ユーザーID @ebm.micnet.ne.jp

【パスワード】[お客様のパスワード]
MicNet より送付している“インターネットサービス開始のご案内”をご覧ください。


【接続名】[お客様任意のお名前]
(例) MicNet

※MicNet より送付している[インターネットサービス開始のご案内]をご覧ください
※点線内は画像の通り設定してください

⑦
インターネットへの接続が開始されます。
DNS の設定が必要なので、ここでは[スキップ]をクリックします。



⑧
[閉じる]をクリックします。




⑨
③の画面に戻りますので、[アダプターの設定の変更]をクリックします。



⑩
作成したアイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。




⑪
[ネットワークタブ]をクリックし、[インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)]を選択した状態で[プロパティ]をクリックします。




⑫
[IP アドレスを自動的に取得する]を選択します。
[次の DNS サーバーのアドレスを使う]を選択し、下記の値を入力して[OK]をクリックします。
⑫の画面も[OK]をクリックします。


- 優先 DNS サーバー: 210.167.8.1
- 代替 DNS サーバー: 210.167.8.5




以上で設定完了です。

<接続方法>

①
右下のをクリックします。
画面右側に表示されたネットワークの一覧から作成したアイコンを選択し[接続]をクリックします。




②
[OK]をクリックします。



※設定時に[このパスワードを記憶する]にチェックを入れなかった場合、この画面でパスワードを入力して[OK]をクリックする必要があります。
入力するパスワードについては MicNet より送付している“インターネットサービス開始のご案内”をご覧ください。


③
[接続済み]と表示されましたら、接続完了です。



<切断方法>

①
<接続方法>の①と同じ手順で画面右側にネットワークの一覧を表示させます。

接続中のアイコンを選択し、[切断]をクリックします。



②
[接続済み]の表示が消えたら、切断完了です。

