


# Microsoft Outlook 2013

## メールの設定

①




④ をクリックし、Microsoft Outlook 2013 を起動します。

「Microsoft outlook2013 へようこそ」画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。

※[Microsoft Outlook 2013 へようこそ]画面が表示されない場合


1. 「ファイル」をクリックします



2. 「アカウント設定」画面が表示されます。「アカウントの追加」をクリックし、「4」に進みます。




②




「電子メール アカウントの追加」画面が表示されます。「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。

③




「自動アカウント セットアップ」の画面が表示されます。「自分で電子メールやその他のサービスを造るための設定をする(手動設定)」にチェックをつけ、「次へ」をクリックします。



「POP または IMAP」にチェックをつけ、「次へ」をクリックします。

④



【ユーザー情報】

名前 「お客様のお名前」(任意) 送信者名が表示される項目です。

電子メールアドレス 「user-id@micnet.ne.jp」(お客様のユーザーID)

【サーバー情報】

アカウントの種類 「POP3」

受信メールサーバー 「pop.micnet.ne.jp」

送信メールサーバー 「smtp.micnet.ne.jp」

※「mail.micnet.ne.jp」に設定されている場合は、上記に変更してください。


【メールサーバーへのログイン情報】

ユーザー名 お客様のユーザーID


パスワード お客様のパスワード

(パスワードを保存されたい場合は「パスワードを保存する」にチェックを入れてください。)

を入力して「詳細設定」をクリックします。




「送信サーバー」タブを選択します。  
「送信サーバー (SMTP) は認証が必要」  
にチェックをつけ、「受信メールサーバーと  
同じ設定を使用する」をクリックします。




「詳細設定」タブを選択します。  
◆サーバーのポート番号  
【送信サーバー】のポート番号を「587」に  
変更し、「OK」をクリックします。




「POP と IMAP のアカウント設定」画面に戻っ  
たら、「次へ」をクリックします。  
※「次へ」をクリックしたらアカウント設定を自動  
的にテストする」にチェックをつけた場合は、送  
信テストが始まります。



自動送信テストを実施した場合は、「テスト  
アカウント設定」画面が表示され、設定し  
たアカウント宛にテストメールが送信され  
ます。  
「状況」欄に「完了」と表示されましたら、  
「閉じる」をクリックします。



「すべて完了しました」と表示されたら、「完  
了」をクリックします。




「受信トレイ」画面が表示されます。  
テストメッセージを受信したことを確認します。

以上で設定は完了です。

# メールの送受信テスト


①



メールの送信テストを行います。

左上の「ホーム」タブをクリックし、「新しい電子メール」タブをクリックしてください。

②




メールを自分から自分宛てに送信します。  
宛先→「お客様のメールアドレス」(半角英数字のみで入力してください)  
件名、本文→「test 等」(半角カタカナは使用しないでください)を入力します。

③

ここで MicNet に接続します。  
メールを送受信します。  
パスワードを保存されていない場合のみ「パスワードの入力」画面が表示されます。  
パスワードを入力され、「OK」をクリックしてください。

以上でメールのテスト送信は完了です。


④



次に、メールの受信テストを行います。

左上の「送受信」タブをクリックします。  
「送受信グループ」から、該当のアカウントの「受信トレイ」をクリックしてください。

⑤



受信したメールが表示されます。

以上でメールのテスト送信は完了です。