【ホームページのアップロード(FTP)マニュアル】

ホームページを作成されましたら、MicNet のサーバにデータをアップロードして下さい。 アップロードするには、「FTP」といわれる、ファイル転送ソフトが必要です。

FTP ソフトをお持ちでない場合は、

■窓の社 http://www.forest.impress.co.jp//■Vector http://www.vector.co.jp/などでダウンロードすることもできます。ここでは「WS_FTP95 Pro」を使用しま すが、他のソフトでも、設定方法は同様です。

【移動、コピー、削除等、ソフトの使用方法については、ソフトのヘルプまたはマニュアルをご覧下さい。】 左側「ローカルシステム」ボックスにお客様のハードディスクのデータが表示されます。 右側「リモートシステム」ボックスに MicNet サーバのデータが表示されます。(接続後)



ホスト名/アドレス	ftp.micnet.ne.jp
ユーザーID	お客様の「ユーザーID」
パスワード	お客様の「パスワード」
ファイル転送形式	HTML ファイルなどが「アスキーモード」、画像ファイル等は バイナリモードで転送しますが、基本的に「自動検出」をお

勧めします。

1. 右のように設定します。

ションのプロバティ		? ×
一般 スタートアッフ* 高度な	↓股定 ファイアウォール	
プロファイル名(<u>M</u>):	WS_FTP32	新規作成(<u>W</u>)
ホスト名/アトシス(<u>N</u>):	ftp.micnet.ne.jp	育耶余(三)
ホスト タイプ℃ <u>D</u> :	Automatic detect	
⊒−ቻነD(<u>U</u>):	userID	□ 匿名④
/እ*スワード(<u>P</u>):	*****	□ パスワードの保存(⊻)
ፖታንንኑ(<u>c</u>):		
⊒X/k@):		
OK キャンセル 適用(A) ヘルプ		

2. 設定が完了したら、MicNet にダイヤルアップ接続され、FTP ソフトの「接続」ボタン等をクリックして、接続して下さい。 (※MicNet 以外のプロバイダにダイヤルアップ接続されていると、FTP 接続できません。)

- 3. 接続が完了しますと、お客様専用のディスクスペースに自動的に接続されます。
- アップロードするデータを、左側「ローカルシステム」ボックスから、右側「リモートシステム」ボックスにコピー(アップロード)します。

(上記ソフトでは、左側のボックス(お客様のハードディスク)からアップロードしたいファイルを選択し、真中にある「→」 ボタンをクリックすると、アップロードできます。)

- 5. コピーできましたら、「http://www.micnet.ne.jp/ユーザーID/」にブラウザ(Internet Explorer 等)でアクセスし、お客様の ホームページが正常に表示されるかどうか確認して下さい。 表示されない場合は、正常にアップロードできていないと思われますので、最初からやり直して下さい。
- ホームページをアップロードされた方は「ホームページのタイトル」と「ホームページの紹介文(100 字程度)」を記入の 上、mic_ofce@micnet.ne.jp までメールにてご連絡下さい。 お客様のホームページを会員ホームページ集に追加いたします。